

お試しアカウント付き 並列プログラミング講習会 **Oakforest-PACS利用の手引き**

東京大学情報基盤センター

ノートパソコンの設定： 公開鍵の生成、登録

鍵の作成

1. ターミナルを起動する
2. 以下を入力する

```
$ ssh-keygen -t rsa
```

3. 鍵ファイルの保存先を聞かれるので、リターンを押す
4. 鍵を使うためのパスワードを聞かれるので、
センタ一のパスワードではない、自分的好きな
パスワードを入れる（パスフレーズとよぶ）
5. もう一度、上記のパスフレーズを入れる
6. 鍵が生成される

鍵の利用（1/2）

- 生成した鍵は、以下に入っている

.ssh/

- 以下を入力する

```
$ cd .ssh/
```

- 以下を入力すると、ファイルが見える

```
$ ls
```

id_rsa id_rsa.pub known_hosts

- ここで、以下のファイルを区別する

id_rsa : 秘密鍵

id_rsa.pub : 公開鍵

この公開鍵の収納ディレクトリ
を覚えておく（後で使います）

Oakforest-PACS (OFP)への公開鍵の登録

- Webブラウザで登録用ページにアクセスする

<https://ofp-www.jcahpc.jp/>

- ユーザ名とパスワードを聞かれるので、センターから発行されたユーザ名とパスワードを入れる。
- 注意：記載されたパスワードそのままではNG！

センター発行のパスワードの意味

- 表示されている文字列の奇数番号（1、3、5、7、9、11、13、15）の文字列をつなぎ合わせたものが本当のパスワード
- 例：P9aesWsbw6oZrrd5
-> Password

ポータル画面（ログイン前）

The screenshot shows the 'Oakforest-PACS 利用支援ポータル' login page. It features a blue header bar with 'English/Japanese' and a 'ログイン' button. Below is a light blue 'ログイン' section with a message: 'ユーザ名とパスワードを入力して [ログイン] ボタンをクリックしてください。' Two input fields are shown: 'ユーザ名:' (User Name) containing 'username' and 'パスワード:' (Password) containing '*****'. A red circle highlights each field. Below the fields are two buttons: 'ログイン' (Login) and 'リセット' (Reset). A note at the bottom left says 'JavaScript、Cookie を有効にしてお使いください。' and a list of supported browsers follows.

JavaScript、Cookie を有効にしてお使いください。

-動作確認済みブラウザ-

- Internet Explorer バージョン 8 以上
- Safari バージョン 5 以上
- Firefox バージョン 9 以上
- Google Chrome バージョン 18 以上

センターから配られた
利用者番号 と パスワード
を入力する

Copyright 2016 FUJITSU LIMITED

パスワード変更

- 最初のログイン時にパスワード変更を求められるので、新しいパスワードを入力してください。

ログアウト

パスワード変更

本機能で変更可能なパスワードは、Oakforest-PACSシステムの利用支援ポータル用パスワードです。

現在のパスワード	*****
新しいパスワード	*****
新しいパスワード(再入力)	*****

変更

新規パスワード規約

- 8文字以上の文字列を指定してください。
- 現在のパスワードと3文字以上異なる文字列を指定してください。
- 1つ以上の英字小文字、1つ以上の英字大文字、1つ以上の数字、1つ以上の特殊文字を指定してください。
- 使用可能な特殊文字は以下の通りです。
>> 空白、!、"、#、\$、%、&、'、(、)、*、+、,、-、,、/、:、;、<、=、>、?、@、[、¥、]、^、_、`、{、|、}、~
- Linux の辞書に登録されている文字は使用できません。
- 全角文字は使用できません。

Copyright 2016 FUJITSU LIMITED

鍵の登録

1. 左側メニューの「SSH公開鍵登録」をクリックする
2. 登録方式で「ファイルアップロード」をクリックし、「ファイルを選択」ボタンを押して、公開鍵を選ぶ
3. 「登録」ボタンを押す

ポータル画面

The screenshot shows the Oakforest-PACS portal login message page. At the top right is a 'ログアウト' (Logout) button. On the left, a sidebar menu lists several options: 'お知らせ' (Announcements), 'SSH公開鍵登録' (SSH Public Key Registration), 'パスワード変更' (Password Change), 'ドキュメント閲覧' (Document Viewing), 'OSS', and 'トークン表示' (Token Display). The 'SSH公開鍵登録' option is highlighted with a red oval and a red arrow pointing from the text 'ここをクリック' (Click here) at the bottom left. The main content area displays the message 'ログインメッセージ' (Login Message). At the bottom right, a copyright notice reads 'Copyright 2016 FUJITSU LIMITED'.

ログアウト

お知らせ

SSH公開鍵登録

パスワード変更

ドキュメント閲覧

OSS

トークン表示

ログインメッセージ

Copyright 2016 FUJITSU LIMITED

ここをクリック

ポータル画面（公開鍵登録）

The screenshot shows the 'SSH Public Key Registration' page. On the left sidebar, there are links for 'お知らせ', 'SSH公開鍵登録' (which is highlighted), 'パスワード変更', 'ドキュメント閲覧', 'OSS', and 'トークン表示'. The main area has a title 'SSH公開鍵登録'. A red circle highlights the radio button for 'ファイルアップロード'. Another red circle highlights the 'RSA' radio button under 'SSH公開鍵'. A third red circle highlights the '登録' (Register) button. A large red arrow points from the text '~/ .ssh/id_rsa.pub' to the 'RSA' radio button. A red box at the bottom left contains the text '“RSA”であることを確認' (Confirm that it is "RSA"). A red box at the bottom right contains the text '指定後クリック' (Click after specifying). Below the registration form, there is a note about key creation requirements.

SSH公開鍵登録

お知らせ

SSH公開鍵登録

パスワード変更

ドキュメント閲覧

OSS

トークン表示

ログアウト

SSH公開鍵登録

登録方式

直接入力

ファイルアップロード

SSH公開鍵

ファイルを選択 id_rsa.pub

RSA DSA ECDSA256 ECDSA384 ECDH521 Ed25519

登録

~/ .ssh/id_rsa.pub


“RSA”であることを確認

指定後クリック

公開鍵登録の際、以下の点にご注意ください。

- 登録する公開鍵の暗号化方式(RSA、DSA、ECDSA、Ed25519)を正しく選択していること。
- RSA公開鍵の場合、2048bit以上で公開鍵を作成していること。
- DSA公開鍵の場合、1024bit以上で公開鍵を作成していること。
- ECDSA公開鍵の場合、256bit、384bitもしくは521bitで公開鍵を作成していること。
- Ed25519公開鍵の場合、256bitで公開鍵を作成していること。
- 全角文字などの不正文字が含まれないこと。
- 複数の鍵登録はできません。

ポータル画面（公開鍵登録：別のやり方）



SSH公開鍵登録

お知らせ

SSH公開鍵登録

パスワード変更

ドキュメント閲覧

OSS

トークン表示

ssh-rsa

直接入力

ファイルアップロード

公開鍵をペースト

cat ~/.ssh/id_rsa.pub

登録

公開鍵登録の際、以下の点にご注意ください。

- 改行文字が含まれていないこと。(特に末尾に改行が含まれていないことに注意してください)
- ヘッダ(ssh-rsa, ssh-dss, ecdsa-sha2-nistp256, ecdsa-sha2-nistp384, ecdsa-sha2-nis

ペースト後
クリック

スパコンへのログイン

Oakforest-PACSへログイン

- ターミナルから、以下を入力する
\$ ssh ofp.jcahpc.jp -l txxxxx
「-l」はハイフンと小文字のl、
「txxxxx」は利用者番号
- 接続するかと尋ねられるので、 yes を入力する
- 鍵の設定時に入れた
自分が決めたパスワード（パスフレーズ）
を入力する
- 成功すると、ログインができる

Oakforest-PACSのデータをPCに取り込む

- ターミナルでscpコマンドを使う
- `$ scp txxxxx@ofp.jcahpc.jp:~/a.f90 ./`
「txxxxx」は利用者番号
 - OFP上のホームディレクトリにある `a.f90` をPCのカレントディレクトリに取ってくる
 - ディレクトリごと取ってくる場合は `-r` を指定する
- `$ scp -r txxxxx@ofp.jcahpc.jp:~/SAMP ./`
• OFP上のホームディレクトリにあるSAMPフォルダを、その中身ごと、PCのカレントディレクトリに取ってくる

PCのファイルをOakforest-PACSに置く

- 同様にターミナルでscpコマンドを使う
- `$ scp ./a.f90 txxxxx@ofp.jcahpc.jp:`
「txxxxx」は利用者番号
 - PCのカレントディレクトリにある `a.f90` を、OFP上のホームディレクトリに置く
 - ディレクトリごと置くには、`-r` を指定する
- `$ scp -r ./SAMP txxxxx@ofp.jcahpc.jp:`
• PCのカレントディレクトリにあるSAMPフォルダを、その中身ごと、OFP上のホームディレクトリに置く

EmacsのTramp機能によるファイル操作 (必要な人のみ)

- emacs が自分のパソコンに入っている人は、Tramp機能による遠隔ファイルの操作も可能
- OFPの秘密鍵をSSHに登録する
- emacs を起動
- ファイル検索モードにする
`^x ^f` (`^` はcontrol)
- “Find file:”の現在のパス名部分を消し、以下を入力する (txxxxxxは自分のログインIDにする)
`Find file:/ssh:txxxxxx@ofp.jcahpc.jp:`
- パスフレーズを入れると、ローカルファイルのようにOFP上のファイルが編集できる

GUIによるファイル操作 (主にWindowsユーザ向け)

- FileZillaやWinSCPを使えば手元のパソコンとOFP間のファイル転送をGUI操作で行うことができる
- FileZilla
 - <https://filezilla-project.org>
 - “Download Filezilla Client”からダウンロード
 - サイトマネージャにてプロトコルをSFTPに設定、ログオンの種類を鍵ファイルにする（Putty形式の公開鍵ファイルが必要、puttygenによって変換すると良い）
- WinSCP
 - <https://winscp.net/eng/download.php>
 - プロトコルをSFTPまたはSCPに設定する
 - ホスト設定画面の設定からSSH-認証を選び、秘密鍵を指定する（OpenSSH形式・Putty形式の両方に対応）

Oakforest-PACSにおける注意

- `/home` ファイルシステムは容量が小さく、ログインに必要なファイルだけを置くための場所です。
 - `/home` に置いたファイルは計算ノードから参照できません。ジョブの実行もできません。
- 転送が終わったら、`/work` ファイルシステムに移動(`mv`)してください。
- または、直接 `/work` ファイルシステムを指定して転送してください。
- ホームディレクトリ: `/home/txxxxxx`
 - `cd` コマンドで移動できます。
- Workディレクトリ: `/work/gt00/txxxxxx`

UNIX 備忘録 (1/3)

- emacsの起動：**emacs** 編集ファイル名
 - **^x ^s** (^はcontrol) : テキストの保存
 - **^x ^c** : 終了
(**^z** で終了しないことするとスパコンの負荷が上がるため絶対にしないこと)
 - **^g** : 作業の取消 (訳がわからなくなったときにも)
 - **^k** : カーソルより行末まで消す、消した行は一時的に記憶される
 - **^y** : **^k**で消した行を、現在のカーソルの場所にコピーする
 - **^s 文字列** : 文字列の箇所まで移動する (検索機能)
 - **^M x goto-line** : 指定した行まで移動する

UNIX備忘録 (2/3)

- **rm** ファイル名： ファイル名のファイルを消す
 - **rm *~** : test.c~などの、~がついたバックアップファイルを消す。
※使う時は慎重に。*~の間に空白が入ってしまうと、全て消えます。
- **ls** : 現在いるフォルダの中身を見る
- **cd** フォルダ名 : フォルダに移動する
 - **cd ..** : 一つ上のフォルダに移動する
 - **cd ~** : ホームディレクトリに移動する
- **cat** ファイル名 : ファイルの中身を表示する
- **make** : 実行ファイルを作る
(Makefileに適切な記述が必要)
 - **make clean** : 実行ファイルを消す
(clean がMakefileで定義されている必要がある)

UNIX備忘録 (3/3)

- **less** ファイル名 : ファイル名の中身を見る（スクロール操作が可能なため、1画面では収まらない場合に便利）
 - **スペースキー** : 1画面スクロール
 - **/** : 文字列の箇所まで移動
 - **q** : 終了

スパコンでのプログラムの実行

「ジョブ」の実行形態と実行方法について

Oakforest-PACSスーパーコンピュータ システムでのジョブ実行形態

- 以下の2通りがあります
- インタラクティブジョブ実行
 - PCでの実行のように、コマンドを入力して実行する方法
 - スパコン環境では、あまり一般的でない
 - デバック用、大規模実行はできない
 - OFPでは、以下に限定
 - 1ノード（68コア）：2時間まで
 - 16ノード（1,088コア）：10分まで
- バッチジョブ実行
 - バッチジョブシステムに処理を依頼して実行する方法
 - 実行させたい処理をファイル（ジョブスクリプト）で指示する
 - スパコン環境で一般的
 - 大規模実行用
 - OFPでは、最大2048ノード（139,264コア）(24時間)

※講習会アカウントでは
バッチジョブ実行のみ、
最大16ノード15分まで

Oakforest-PACSスーパーコンピュータ システムでのジョブ実行形態(2)

- 2つの異なるメモリモードを用意
 - Flatモード
 - MCDRAMとDDR4メモリを個別にアクセス可能
 - Cacheモード
 - MCDRAMはDDR4メモリのキャッシュとして働く
- 各ジョブキューには、**-flat, -cache** をそれぞれ用意
 - 講習会アカウントでは、**Flatモードだけ**が使えます。

インタラクティブ実行のやり方

- コマンドラインで以下を入力

- 1ノード実行用

- \$ pbsub --interact -g gt00 -L rg=interactive-{flat,cache},elapse=01:00

※コマンドは改行せず1行で入力すること

- 16ノード実行用

- \$ pbsub --interact -g gt00 -L rg=interactive-{flat,cache},node=16,elapse=01:00


※インタラクティブ用のノードがすべて使われている場合、
資源が空くまで、ログインできません。
※講習会アカウントでは使えません。

コンパイラの種類とインタラクティブ実行およびバッチ実行

- OFPでは、コンパイラはバッチ実行、インタラクティブ実行で共通に使えます。
- 例) Intelコンパイラ
 - Cコンパイラ: `icc, mpiicc` (Intel MPIを使う場合)
 - Fortran90コンパイラ: `ifort, mpiifort` (Intel MPIを使う場合)
 - KNL向け最適化: `-xMIC-AVX512`
 - ログインノードやプレポスト用ノードで実行する可能性もある場合: `-axMIC-AVX512`

バッチ処理とは

- ・スパコン環境では、通常は、インタラクティブ実行（コマンドラインで実行すること）はできません。
- ・ジョブはバッチ処理で実行します。



バッチキューの設定のしかた

- OFPでのバッチ処理は、富士通のバッチシステムで管理されています。
- 以下、主要コマンドを説明します。
 - ジョブの投入 : **pbsub <ジョブスクリプトファイル名>**
 - 自分が投入したジョブの状況確認 : **pjstat**
 - 投入ジョブの削除 : **pjdel <ジョブID>**
 - バッチキューの状態を見る : **pjstat --rsc**
 - バッチキューの詳細構成を見る : **pjstat --rsc -x**
 - 投げられているジョブ数を見る : **pjstat -b**
 - 過去の投入履歴を見る : **pjstat -H**
 - 同時に投入できる数／実行できる数を見る : **pjstat --limit**

ジョブスクリプトの例

※実行させたい処理によって各項目の内容は異なります

```
#!/bin/bash
#PJM -L rscgrp=lecture-flat
#PJM -L node=2
#PJM --mpi proc=4
#PJM --omp thread=16
#PJM -L elapse=0:01:00
#PJM -g gt00
mpiexec.hydra -n ${PJM_MPI_PROC} ./a.out
```

リソースグループ名
:lecture-flat

利用ノード数

MPIプロセス数

プロセスあたりの
スレッド数

実行時間制限
:1分

利用グループ名
:gt00

プログラムを実行

本お試し講習会でのキュー・グループ名

- 本演習中のキュー名：
 - tutorial-flat
 - 最大15分まで
 - 最大ノード数は16ノード(1088コア)まで
- 本演習時間以外（24時間）のキュー名：
 - lecture-flat
 - 利用条件は演習中のキュー名と同様
- グループ名：gt00

pjstat --rsc の実行画面例

```
$ pjstat --rsc
RSCGRP                      STATUS          NODE
regular-cache
|---- small-cache            [ENABLE,START] 3846
`--- medium-cache          [ENABLE,START] 3846
regular-flat
|---- small-flat             [ENABLE,START] 3846
`--- medium-flat            [ENABLE,START] 3846
interactive-cache
|---- interactive_n1-cache  [ENABLE,START] 100
`--- interactive_n16-cache  [ENABLE,START] 100
interactive-flat
|---- interactive_n1-flat   [ENABLE,START] 100
`--- interactive_n16-flat   [ENABLE,START] 100
debug-cache                  [ENABLE,START] 234
debug-flat                   [ENABLE,START] 234
prepost                      [ENABLE,START] 12
```

使える
キューネ
(リソース
グループ)

現在
使えるか

ノードの
利用可能数

pjstat --rsc -X の実行画面例

RSCGRP	STATUS	MIN_NODE	MAX_NODE	MAX_ELAPSE	REMAIN_ELAPSE	MEM(GB)	PROJECT
regular-cache							
`---- small-cache	[ENABLE,START]	1	128	48:00:00	48:00:00	82	pz0105
`---- medium-cache	[ENABLE,START]	129	512	48:00:00	48:00:00	82	pz0105
regular-flat							
`---- small-flat	[ENABLE,START]	1	128	48:00:00	48:00:00	96	pz0105
`---- medium-flat	[ENABLE,START]	129	512	48:00:00	48:00:00	96	pz0105
interactive-cache							
`---- interactive_n1-cache	[ENABLE,START]	1	1	02:00:00	02:00:00	82	pz0105
`---- interactive_n16-cache	[ENABLE,START]	2	16	00:10:00	00:10:00	82	pz0105
interactive-flat							
`---- interactive_n1-flat	[ENABLE,START]	1	1	02:00:00	02:00:00	96	pz0105
`---- interactive_n16-flat	[ENABLE,START]	2	16	00:10:00	00:10:00	96	pz0105
debug-cache							
[ENABLE,START]		1	128	00:30:00	00:30:00	82	pz0105
debug-flat							
[ENABLE,START]		1	128	00:30:00	00:30:00	96	pz0105
prepost	[ENABLE,START]	1	1	06:00:00	06:00:00	222	pz0105

使える
キュー名
(リソース
グループ)

現在
使えるか

ノードの
実行情報

課金情報(財布)
実習では1つのみ

pjstat --rsc -b の実行画面例

RSCGRP	STATUS	TOTAL	RUNNING	QUEUED	HOLD	OTHER	NODE
regular-cache							
`---- small-cache	[ENABLE,START]	45	40	5	0	0	3846
`---- medium-cache	[ENABLE,START]	1	1	0	0	0	3846
regular-flat							
`---- small-flat	[ENABLE,START]	150	120	30	0	0	3846
`---- medium-flat	[ENABLE,START]	7	3	4	0	0	3846
interactive-cache							
`---- interactive_n1-cache	[ENABLE,START]	0	0	0	0	0	100
`---- interactive_n16-cache	[ENABLE,START]	0	0	0	0	0	100
interactive-flat							
`---- interactive_n1-flat	[ENABLE,START]	1	1	0	0	0	100
`---- interactive_n16-flat	[ENABLE,START]	0	0	0	0	0	100
debug-cache							
[ENABLE,START]		7	4	3	0	0	234
debug-flat							
[ENABLE,START]		0	0	0	0	0	234
prepost							
	[ENABLE,START]	0	0	0	0	0	12

使える
キュー名
(リソース
グループ)

現在
使える
か

ジョブ
の総数

実行して
いるジョブ
の数

待たされて
いるジョブ
の数

ノードの
利用可能
数

